


Váhový EAN – proměnlivý kód

Vážený / váhový EAN umožňuje pokladnímu systému načíst složený kód produktu a váhy. Používá se standard EAN-13, který obsahuje vždy 13 číslic.



- **Prefix** - indikuje, že se jedná o čárový kód reprezentující váhu. Pro tyto účely je vyhrazeno 21, 25, 26, 27, 28, 29. Čárové kódy s těmito prefixy budou přepočítávány na váhu
- **Kód** - zboží se zadává k položce ve Správě položek
- **Váha** - doplňuje váha, v gramech
- **Kontrolní číslice** se nepoužívají (jsou ignorovány)

Jak se počítá váha na gramy vs kg

Čárový kód na štítku obsahuje váhu reprezentovanou v základních jednotkách (gramech).

1. Pokud je položka nastavena s jednotkou gramy, nebude se provádět přepočet. Na účtence bude uvedeno např. 174g
2. Pokud je položka nastavena jako **kg provede se přepočet na základní jednotku kg**. Na účtence bude 0,174kg

Cena se použije jako jednotková, která je uvedena u položky.


Jak nastavit kód zboží u položky:

1. U položky, vložte do pole EAN13 v následujícím formátu: (Na obrázku krok **A**)
2. V záložce ceny zvolte, že se jedná o **Vážené zboží** (Na obrázku krok **C**)

TIP: Volitelně můžete použít tlačítko s váhou. 2ByczKj9WU5a5sy3-vaha-button.png V okně vyplníte buď kód zboží (např. dle obrázku kód zboží je 6) nebo naskenujete čtečkou celý čárový kód ze stávajícího štítku. Tím dojde ke správnému vyplnění EAN13 (Na obrázku krok **B**)


device-2017-06-16-180043-300x169.png

device-2017-06-16-180106-300x213.png



[KASA FIK podporuje načítání proměnlivých](#)

[čárových kódů od verze 1.130](#)



Revision #6

Created 2017-12-19 07:51:56 UTC

Updated 2019-05-03 03:08:07 UTC