

Nastavení terminálů - mobilních číšníků

Pokladny mohou být propojeny společně do jedné sítě tak, že sdílejí informace o objednávkách, otevřených stolech a účtech zákazníků.

Funkce je dostupná pouze v tarifu **PREMIUM**

Princip propojení pokladen v síti

Jedna z pokladen na provozovně se přepne do režimu SQL Server. Následně ostatní pokladny přistupují k datům uloženým na primární pokladně (serveru) a ukládají data na jedno místo. Klienti (nebo-li terminály) musejí mít dostupné připojení a nefungují, pokud není dostupné připojení na hlavní pokladnu.

Omezení

- Pro správnou funkčnost je důležité mít **kvalitní pokrytí WiFi** signálem na celé provozovně. Terminály nemohou měnit objednávky pokud není přístupné připojení na hlavní pokladnu.
- Hlavní pokladna, která slouží jako SQL server musí mít **statickou IP adresu** a nesmí být v konfliktu s jiným zařízením
- Hlavní pokladna musí mít **stejnou verzi aplikace**, jako terminály. Nelze provozovat různé verze aplikací v síti.
- Maximální počet terminálů v síti není omezen, ale doporučujeme mít **cca do 5 terminálů na jednu hlavní pokladnu**. V případě více terminálů je vhodné vyčlenit SQL server na vyhrazený server.
- **EET se odesílá ze zařízení, na kterém je uzavírán účet.** Tzn. pokud chcete uzavírat účty přímo na terminálu (mobilním číšníkovi) je nutné mít nahrané certifikáty přímo v mobilním číšníku.
- **Nepoužívá se výpočet nákupních cen** (ziskovosti) na základě posledního naskladnění
- Některé servisní funkce je nutné provádět na hlavní pokladně

Terminologie

- **SQL Server.** Na SQL Serveru jsou uložena všechna data a ostatní klienti přistupují a mění data na serveru.
- Jako SQL Server může sloužit **Hlavní pokladna**, která sdílí svá data.
- **SQL klient**, nebo-li **terminál** nebo **mobilní číšník** - přistupují na server a jakékoliv změny v reálném čase sdílí přes server.

Nastavení pokladen

1. Jakoukoliv pokladnu můžete přepnout do režimu SQL serveru v **Nastavení - Expertní Nastavení - Režim provozu SQL** změňte na **SQL režim server**
2. Na terminálech, které se mají připojovat k hlavní pokladně zvolte **SQL režim klient/terminál**
3. Na terminálech zadejte IP adresu v **Nastavení - Expertní Nastavení - Adresa SQL serveru** ve formátu tcp://xxx.xxx.xxx.xx - například tcp://192.168.1.22
4. Následně ukončete pokladní aplikaci a znovu otevřete

Sdílení dat

Po správném nastavení celé sítě pokladen všechny pokladny sdílí data o účtenkách/objednávkách. Aplikace nesdílí informace o položkách, cenách, ani kategoriích. Je to z důvodu zrychlení celého používání aplikace. Z tohoto důvodu je nutné v případě změny položek/cen provést ruční synchronizaci na všechna zařízení.

Jsou sdíleny pouze informace otevřených objednávkách a vystavených účtenkách.

Nastavení tisku

Řazení tisku se nastavuje zvlášť na hlavní pokladně i terminálech. Terminály mohou tisknout účtenky přímo u své tiskárny nebo na tiskárnu v kuchyni nebo hlavní síťové tiskárny.

Revision #13

Created 31 October 2019 13:24:24 by Admin

Updated 14 September 2021 13:29:15 by Admin